



CONFIGURACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS EN MICROSOFT OUTLOOK

1. Abrir Microsoft Office Outlook
2. Seleccionar HERRAMIENTAS – CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO
3. Marcar "Agregar una nueva cuenta de correo electrónico" - SIGUIENTE
4. En la ventana de "Tipo de servidor" marcar **POP3** - SIGUIENTE

En la pantalla de "Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)" capturar:
"Información sobre el usuario"

- **Nombre**
- **Dirección de correo electrónico**

"Información del servidor"

- "Servidor de correo entrante (POP3):" **accesoi.interacceso.com.mx**
- "Servidor de correo saliente (SMTP):" **accesoi.interacceso.com.mx**

"Información de inicio de sesión"

- **Usuario** con minúsculas y sin espacios
- **Contraseña** con minúsculas y sin espacios
- Marcar "Recordar la contraseña"

5. Entrar a MÁS CONFIGURACIONES
6. Seleccionar la pestaña de SERVIDOR DE SALIDA
7. Marcar "Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación" y dejar marcado "Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada"
8. Seleccionar la pestaña de AVANZADAS
9. En "Servidor de salida (SMTP)" cambiar el 25 por **5026**
10. En la misma ventana, en "Tiempo de espera del servidor", recorrer la regla aumentando el tiempo a **5 minutos** – ACEPTAR
11. Nos regresa a la pantalla de "Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)" dar clic en SIGUIENTE
12. FINALIZAR
13. Nuevamente desde el inicio del Microsoft Outlook HERRAMIENTAS – OPCIONES – CONFIGURACIÓN DE CORREO – ENVIAR Y RECIBIR
14. En "Programar un envío o recepción automática cada" cambiar el 30 por **5 minutos** - CERRAR – ACEPTAR
15. Cerrar Microsoft Outlook y reiniciar el equipo

Para consultar el correo electrónico de manera remota se debe entrar a la pagina de INTERACCESO en <http://www.i.com.mx> y seleccionar la opción de CONSULTA TU CORREO ELECTRÓNICO.

Capturar el **Usuario** y **Contraseña** con minúsculas y sin espacios.

Por medio de un administrador de correos se podrá acceder a los mails que se encuentren en el buzón.

Estamos a sus órdenes para cualquier duda o apoyo en el Tel. 5668 4000
INTERACCESO, S.A. de C.V.